Honeywell 製品 OCR テンプレート設定手順 EZConfig V.4 使用時

①ソフトウェアを起動し、下記どちらかのメニューを選択します。



②製品を選択し、「CONFIGURE DEVICE」を選択します。

	GETTING STARTED NEW FEATURES CHECK	FOR EZCONFIG UPDATES FAQ HELP TECHNICAL KNOWLEDGE BA
CONNECTED DEVICE		
Home Connected Device		
💋 Refresh		
Xenon 1900 Area-Imaging Scanner		
Model: 1900 Serial No: 14045B0CA5 Firmware No: B1000962BAA Connection: USB SERIAL Show License/Plug-in Info		
Note: Click on the device to connect / disconne	t IGURE DEVICE UPDATE FIRMWARE	SCAN DATA WINDOW

③「SYMBOLOGIES」→「OCR」を選択し、必要項目に設定内容を入力します。

Honeywell Sca	nning & Mobility EZConfig			
CONNECTED DEVICE	GETTING STARTED NEW FEATURES CHECK FOR EZConfig UPDATES FAQ HELP TECHNICAL KNOWLEDGE BASE SEARCH Search			
A Home ► Connected Device ► 2.Symbologies ► OCR				
DEVICE DETAILS	Xenon 1900 Area-Imaging Scanner			
Scanner Device Serial No: 1404580CA5 Firmware No: BI000962BAA	1.SETTINGS 2.SYMBOLOGIES 3.DATA FORMATTING 4.IMAGING 5.SCAN DATA WINDOW 6.COMPARE Linear Stacked Linears 2D Postal 0 CR 1 0 CR 2 OCR Template V V V V V V			
1900 Configuration History	Template Selection User Template Only V Default: 1 OCR OCR Off V Default: 0			
Note: Click on the undo arrow (*) to undo the change to a parameter.	OCR Template "1377777770"			
Bar Code Generation Settings Changed Setting: Media Format Display	Default ③設定内容を入力			
Bar Code Type 1D V	④ ← 設定をバーコード化する場合			
OPEN CONFIG				
SAVE TO DEVICE	 ④ ← 設定をパーコードリーダーに 直接書き込む場合 			
Terms & Conditions Privacy Statement Cont	act Information Feedback About Ver: 4.5.25 © 2017 Honeywell Inc. All rights reserved			

※ 設定内容の入力方法について

[Template Selection]

自分で決めたテンプレートのみを使用する場合は、そのまま【User Template Only】を選択します。 ※書籍の ISBN やパスポート等、規格で決められたフォントを読む場合は、既存のテンプレートを選択

【OCR】はOCRフォントの印刷色を選択します。

白い紙に黒い字で印刷されている場合は【OCR On - NormalVideo】を選択します。 文字色反転(黒い紙に白い字)の場合は、【OCR On - ReverseVideo】を選択します。

【OCR Template】 に読みたいフォントのテンプレートを入力します。 (例:OCR-Bフォント) 123ABC を設定する場合 テンプレート:125556660 1 … 開始 2 … OCR-B 555 … 数字 × 3文字

666 … アルファベット大文字 × 3文字

0 … 終了

テンプレート値	意味	引数
0	テンプレート終了	-
1	新規テンプレート	1 = OCR-A 4 = MICR 2 = OCR-B 5 = SEMI 3 = OCR-A/B 両方
2	新規行開始	-
3	グループ定義開始	ID 001~255
4	グループ定義終了	-
5	数字ワイルドカード(0~9)	-
6	アルファベット大文字ワイルドカード(ム~Z)	-
7	アルファベット大文字+数字ワイルドカード(0~9,ム~Z)	-
8	ワイルドカード(スペースを含む全使用可能キャラクタ)	-
A	定義済みグループ	ID 001~255
В	インライン・グループ開始	-
С	インライン・グループ終了	-
D	ቻェックサム	ኃ፤1ኑ, ያ17°, MOD
E	指定キャラクタ繰り返し	01~50
F	可変キャラクタ繰り返し	01~50 第一引数 始値, 第2引数 終値
Х	ASCII 16 進数値	-